

Si el **CD** és un sintagma nominal que té un determinant definit (l'article determinat, l'adjectiu demostratiu i l'adjectiu possessiu), els pronoms que el substitueixen són: **el, la, els, les**.

Compra la pilota/ Compra la meva pilota/ Compra aquesta pilota =

Compra-la

Compra el llibre/ Compra aquest llibre/ Compra el meu llibre =

Compra'l

Compra les pilotes/ Compra aquestes pilotes/ Compra les meves pilotes =

Compra-les

Compra els llibres/ Compra aquests llibres/ Compra els meus llibres =

Compra'ls

Quan el SN que fa la funció de CD no porta determinat o és introduït per un article indeterminat, un adjectiu numeral, un adjectiu quantitatiu o un adjectiu indefinit, el pronom que el substitueix és: **en** invariable.

Porta un llapis = Porta'n un      Tens bosses? = En tens?

Si el CD és una frase subordinada o els pronoms "això" i "allò", és substituït pel pronom: **ho** invariable.

Ell porta això = Ell ho porta

No vull que vinguis tard = No ho vull

Pel que fa al **CI**, hem de dir que si és singular (femení o masculí), és substituït pel pronom: **li**.

He comprat regals per a la nena = Li he comprat regals

He comprat regals per al nen = Li he comprat regals

En canvi, si és plural (masculí o femení), és substituït pel pronom: **els**.

He comprat regals per als nens = Els he comprat regals

He comprat regals per a les nenes = Els he comprat regals

Quan l'**atribut** no du un article determinat és substituït pel pronom feble "**ho**".

En Jon està **cansat** = En Joan **ho** està

Ella és **alta** = Ella **ho** és

Quan l'atribut està acompanyat d'un article determinat o d'un demostratiu, el pronom que el substitueix és: **el, la, els, les**.

Ell és l'**alcalde** = Ell l'**és**

Elles són **les teves amigues** = Elles **les** són

Si volem donar un èmfasi especial a l'expressió, repetim l'atribut acompanyant-lo de la preposició **de**, després de substituir-lo pel pronom **en**. A més a més, hi afegim un quantitatiu.

Ell està malalt = Ell n'està **molt, de malalt**

En la majoria de casos, el pronom que substitueix el **C Pred** és **hi**.

Ell va net = Ell hi va                      Ells han arribat cansats = Ells hi han arribat

Amb els verbs **dir-se, nomenar, elegir i fer-se**, el pronom que substitueix el predicatiu és **en**.

Ell es diu Marc = Ell se'n diu                      Ella es fa gran = Ella se'n fa

Els complements verbals acompanyats d'una preposició exigida pel verb (**C Prep**) són substituïts pels pronoms **en** o **hi** segons quina sigui la preposició.

Els complements preposicionals introduïts per la preposició **de** són substituïts pel pronom **en**.

He parlat *d'aquest tema* = *N'he parlat*

Qualsevol complement preposicional introduït per una altra preposició s'ha de substituir pel pronom **hi**.

No penso *en ella* = No *hi* penso

Els **CC** són substituïts normalment pel pronom **hi**.

Vaig *a Girona* = *Hi* vaig

En canvi, si és un **CC de lloc** introduït per la preposició **de**, el pronom que el substitueix és **en**.

Vinc *de Girona* = *En* vinc